


ロボットを動かす端末を変更したい

ロボットを動かす端末を端末 A から端末 B に変更したいの。どうしよう？



端末 B のホスト ID を書いて、ライセンスキーの再発行申請をしてみよう！
再発行されたキーで NEC Software Robot Solution を
端末 B にインストールした後、端末 A のアンインストールをしてね☆

作り方

STEP1 端末 B に NEC Software Robot Solution をインストールし、起動します

ライセンスのダイアログが表示されますので、「ホスト ID」を記録してください

STEP2 STEP1 で記録したホスト ID を、ライセンス申請フォームに記入し、申請します

No.	申請区分	会社名	申請内容	申請内容	申請内容
1	標準	日本電気株式会社	AIプラットフォーム事業部	標準申請	123-456789
2	標準				
3	標準				
4	標準				
5	標準				
6	標準				
7	標準				
8	標準				
9	標準				
10	標準				
11	標準				
12	標準				
13	標準				
14	標準				
15	標準				
16	標準				
17	標準				
18	標準				
19	標準				
20	標準				

納品物※ 中にある「ライセンス申請フォーム」に、
製品型番、移行元ホスト ID、移行先ホスト ID、お客様情報などの必要事項をご記入のうえ、
コードワード発行センターまで E-Mail でお送りください
申請から通常 1~2 営業日程で E-Mail でライセンスキーが送られてきます ※RoboSol_v1.0.zip ではない方の zip ファイルです

ライセンス管理方式	ホストID	移行元ホストID ※端末変更の場合のみ記入
	1234567890AB	
	ABC123456789	XYZ987654321

ホスト ID 欄に移行先 (端末 B) のホスト ID を、
移行元ホスト ID 欄に移行前 (端末 A) のホスト ID を入力してください

※スタンドアロン(オンライン管理)の場合、ライセンス申請後、端末 B の NEC Software Robot Solution を起動する前に
端末 A で NEC Software Robot Solution を起動しないでください


オンライン
管理では
不要!

**STEP 3 再発行されたライセンスキーの受け取り後、
端末 B で NEC Software Robot Solution を起動し、
ライセンス入力画面に入力します**

E-Mail で送られてきた
ライセンスキーを入力ください

スタンドアロン(オンライン
管理)ライセンスの場合は
こちらの欄に入力してください

**STEP 4 端末 B で NEC Software Robot Solution の起動を確認後、
端末 A の NEC Software Robot Solution をアンインストールします**



- ① NEC Software Robot Solution が起動しているときは、すべて終了させます
- ② Windows の [コントロールパネル] から、[プログラム] - [プログラムと機能] を選択します
- ③ [NEC Software Robot Solution] を選択し、[アンインストール] をクリックします

4ステップで
完成!

**NEC Software Robot Solution を
端末 A から端末 B へ移動することができました**

